



LEIAME

Este arquivo contém o leiaute das tabelas existentes no repositório de dados eleitorais. Antes de trabalhar os dados é importante ler as seguintes considerações:

- A codificação de caracteres dos arquivos é "Latin 1";
- Os campos estão entre aspas e separados por ponto e vírgula, inclusive os campos numéricos;
- Campos preenchidos com #NULO significam que a informação está em branco no banco de dados. O correspondente para #NULO nos campos numéricos é -1;
- Campos preenchidos com #NE significam que naquele ano a informação não era registrada em banco de dados pelos sistemas eleitorais. O correspondente para #NE nos campos numéricos é -3;
- O campo UF, além das unidades da federação, pode conter alguma das seguintes situações:
 - o BR: quando se tratar de informação a nível nacional;
 - o VT: quando se tratar de voto em trânsito;
 - o ZZ: quando se tratar de Exterior.
- Os arquivos estão em constante processo de atualização e aperfeiçoamento. Alguns arquivos podem estar em branco ou com mensagem de erro devido à indisponibilidade temporária na base de algum estado ou à inexistência daquele arquivo para a época pretendida.

Agradecemos todas as críticas e sugestões recebidas de pesquisadores e usuários que estão colaborando para a melhoria na qualidade da prestação das informações. Em especial à Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) que, por meio de acordo de cooperação técnica firmado com o TSE, está auxiliando na verificação dos arquivos gerados e informando o TSE quanto às necessidades de dados dos pesquisadores.

Qualquer sugestão ou dúvida deve ser encaminhada ao e-mail estatistica@tse.jus.br.

I RSLT_CORRESP_EFETIVADA

NOTAÇÃO:

CEFT_ <TURNO>_<UF>_<DATA_HORA_GERACAO>

Variável	Descrição
DT_ GERACAO	Data da extração dos dados para geração do arquivo.
HH_ GERACAO	Hora da extração dos dados para geração do arquivo com base no horário de Brasília.
AA_ ELEICAO	Ano de referência da eleição para geração do arquivo. Observação: para eleições suplementares, o ano de referência da eleição é o ano da eleição ordinária correspondente. Por exemplo: em 2016 houve eleições ordinárias. Após a data desta eleição ordinária e antes da próxima, houve eleições suplementares em 2017, 2018 e 2019. As informações destas eleições suplementares estarão divulgadas no arquivo gerado para as eleições 2016.
DT_ PLEITO	Data da ocorrência do pleito.
CD_ PLEITO	Código único do pleito no âmbito da Justiça Eleitoral. Este código refere-se ao conjunto de eleições que ocorrem uma mesma data e em uma mesma unidade da federação. Observação: um pleito pode ter uma ou mais eleições.
SG_ UF	Sigla da unidade da federação de ocorrência da eleição.
CD_ MUNICIPIO	Código TSE do município de ocorrência da eleição.
NM_ MUNICIPIO	Nome do município de ocorrência da eleição.
NR_ ZONA	Número da zona eleitoral de ocorrência da eleição.
NR_ SECAO	Número da seção eleitoral de ocorrência da eleição.
NR_ LOCAL_ VOTACAO	Número do local de votação de ocorrência da eleição.

SQ_ CORRESPONDENCIA_ ESPERADA	Número sequencial da correspondencia esperada, gerado internamente pelos sistemas eleitorais.
NR_ URNA_ ESPERADA	Número da urna esperada.
CD_ CARGA_ URNA_ ESPERADA	Código da carga original da urna esperada, enviado pelo GEDAI.
CD_ CARGA_ 1_ URNA_ ESPERADA	Conjunto, formatado, dos 18 primeiros dígitos do código da carga original da urna esperada.
CD_ CARGA_ 2_ URNA_ ESPERADA	Conjunto, formatado, dos 06 últimos dígitos do código da carga original da urna esperada, criado e utilizado para otimizar a consulta da identificação do resumo da correspondência.
CD_ FLASHCARD_ URNA_ ESPERADA	Número de série da unidade de flash card da urna esperada.
DT_ CARGA_ URNA_ ESPERADA	Data em que foi realizada a carga da urna esperada, enviada pelo GEDAI.
DT_ RECBTO_ URNA_ ESPERADA	Data de recebimento da correspondência da urna esperada.
SQ_ CORRESPONDENCIA_ EFETIVADA	Número sequencial da correspondencia efetivada, gerado internamente pelos sistemas eleitorais.
NR_ URNA_ EFETIVADA	Número da urna efetivada.
CD_ CARGA_ URNA_ EFETIVADA	Código da carga original da urna efetivada, enviado pelo GEDAI.
CD_ CARGA_ 1_ URNA_ EFETIVADA	Conjunto, formatado, dos 18 primeiros dígitos do código da carga original da urna efetivada.
CD_ CARGA_ 2_ URNA_ EFETIVADA	Conjunto, formatado, dos 06 últimos dígitos do código da carga original da urna esperada, criado e utilizado para otimizar a consulta da identificação do resumo da correspondência.
CD_ FLASHCARD_ URNA_ EFETIVADA	Número de série da unidade de flash card da urna efetivada, enviado pelo GEDAI.
DT_ CARGA_ URNA_ EFETIVADA	Data em que foi realizada a carga da urna efetivada, enviada pelo GEDAI.
DT_ RECBTO_ URNA_ EFETIVADA	Data de recebimento da correspondência da urna

	efetivada.
CD_ ORIGEM_ VOTO	Código da origem dos votos.
DS_ ORIGEM_ VOTO	Descrição da origem dos votos.
TP_ DIVERGENCIA	<p>Na ocorrência de divergência na correspondência, é o do tipo da divergência. Na ausência de ocorrência de divergência será NULO. Pode assumir os valores:</p> <p>. D: Divergência;</p> <p>. C: Urna de Contingência; e</p> <p>. O: Urna anulada OU não apurada OU não instalada OU anulada e apurada em separado.</p> <p>Observação: para as eleições anteriores ao ano de 2024, os valores correspondentes são:</p> <p>. '*' para 'D';</p> <p>. '**' para 'C'; e</p> <p>. '***' para 'O'.</p>
NM_ MAQUINA_ GERACAO_ MIDIA	Nome da máquina na qual foi realizada a geração (carga) da mídia.
NR_ SRI_ TPM_ GERACAO_ MIDIA	Número de série do certificado EK do TPM da máquina na qual foi realizada a geração (carga) da mídia. Observação: a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) mantém os PCs seguros, oferecendo proteção na camada do hardware contra malwares e ataques cibernéticos sofisticados.
NR_ SRI_ INSTAL_ GERACAO_ MIDIA	Número de série da identificação da máquina na qual foi realizada a geração (carga) da mídia de instalação nova ou reinicialização.
NM_ MAQUINA_ TRANSM_ CORRESP	Nome da máquina na qual foi realizada a transmissão da mídia.
NR_ SRI_ TPM_ TRANSM_ CORRESP	Número de série do certificado EK do TPM da máquina na qual foi realizada a transmissão da mídia.

NR_ SRI_ INSTAL_ TRANSM_ CORRESP	Número de série da identificação da máquina na qual foi realizada a transmissão da mídia de instalação nova ou reinicialização.
----------------------------------	---