



## LEIAME

Este arquivo contém o leiaute das tabelas existentes no repositório de dados eleitorais. Antes de trabalhar os dados é importante ler as seguintes considerações:

- A codificação de caracteres dos arquivos é "Latin 1";
- Os campos estão entre aspas e separados por ponto e vírgula, inclusive os campos numéricos;
- Campos preenchidos com #NULO significam que a informação está em branco no banco de dados. O correspondente para #NULO nos campos numéricos é -1;
- Campos preenchidos com #NE significam que naquele ano a informação não era registrada em banco de dados pelos sistemas eleitorais. O correspondente para #NE nos campos numéricos é -3;
- O campo UF, além das unidades da federação, pode conter alguma das seguintes situações:
  - o BR: quando se tratar de informação a nível nacional;
  - o VT: quando se tratar de voto em trânsito;
  - o ZZ: quando se tratar de Exterior.
- Os arquivos estão em constante processo de atualização e aperfeiçoamento. Alguns arquivos podem estar em branco ou com mensagem de erro devido à indisponibilidade temporária na base de algum estado ou à inexistência daquele arquivo para a época pretendida.

Agradecemos todas as críticas e sugestões recebidas de pesquisadores e usuários que estão colaborando para a melhoria na qualidade da prestação das informações. Em especial à Associação Brasileira de Ciência Política ( ABCP) que, por meio de acordo de cooperação técnica firmado com o TSE, está auxiliando na verificação dos arquivos gerados e informando o TSE quanto às necessidades de dados dos pesquisadores.

Qualquer sugestão ou dúvida deve ser encaminhada ao e-mail [estatistica@tse.jus.br](mailto:estatistica@tse.jus.br).

# I RSLT\_CORRESP\_ESPERADA\_CONTING

NOTAÇÃO:

CCONT\_ <TURNO>\_<UF>\_<DATA\_HORA\_GERACAO>

Variável	Descrição
DT_ GERACAO	Data da extração dos dados para geração do arquivo.
HH_ GERACAO	Hora da extração dos dados para geração do arquivo com base no horário de Brasília.
AA_ ELEICAO	Ano de referência da eleição para geração do arquivo. Observação: para eleições suplementares, o ano de referência da eleição é o ano da eleição ordinária correspondente. Por exemplo: em 2016 houve eleições ordinárias. Após a data desta eleição ordinária e antes da próxima, houve eleições suplementares em 2017, 2018 e 2019. As informações destas eleições suplementares estarão divulgadas no arquivo gerado para as eleições 2016.
CD_ PLEITO	Código único do pleito no âmbito da Justiça Eleitoral. Este código refere-se ao conjunto de eleições que ocorrem uma mesma data e em uma mesma unidade da federação. Observação: um pleito pode ter uma ou mais eleições.
SG_ UF	Sigla da unidade da federação de ocorrência da eleição.
CD_ MUNICIPIO	Código TSE do município de ocorrência da eleição.
NM_ MUNICIPIO	Nome do município de ocorrência da eleição.
NR_ ZONA	Número da zona eleitoral de ocorrência da eleição.
NR_ URNA_ ESPERADA	Número da urna esperada.
CD_ CARGA_ URNA_ ESPERADA	Código da carga original da urna esperada, enviado pelo GEDAI.
CD_ FLASHCARD_ URNA_ ESPERADA	Número de série da unidade de flash card da urna esperada, enviado pelo GEDAI. Observação: flash

	card é a mídia de grande capacidade de armazenamento de dados de eleitores e candidatos que tem por finalidade realizar a carga nas urnas eletrônicas.
DT_ CARGA_ URNA_ ESPERADA	Data em que foi realizada a carga da urna esperada, enviada pelo GEDAI.
ST_ CORRESP_ ALTERADA	Indica se houve, entre a primeira e a segunda geração, o registro de uma nova correspondência ou se alguma correspondência já registrada sofreu alteração. Pode assumir os valores: . '*': Nova; . N: Não alterada; e . S: Alterada.
NM_ MAQUINA_ GERACAO_ MIDIA	Nome da máquina na qual foi realizada a geração ( carga) da mídia.
NR_ SRI_ TPM_ GERACAO_ MIDIA	Número de série do certificado EK do TPM da máquina na qual foi realizada a geração ( carga) da mídia. Observação: a tecnologia Trusted Platform Module ( TPM) mantém os PCs seguros, oferecendo proteção na camada do hardware contra malwares e ataques cibernéticos sofisticados.
NR_ SRI_ INSTAL_ GERACAO_ MIDIA	Número de série da identificação da máquina na qual foi realizada a geração ( carga) da mídia de instalação nova ou reinicialização.
NM_ MAQUINA_ TRANSM_ CORRESP	Nome da máquina na qual foi realizada a transmissão da mídia.
NR_ SRI_ TPM_ TRANSM_ CORRESP	Número de série do certificado EK do TPM da máquina na qual foi realizada a transmissão da mídia.
NR_ SRI_ INSTAL_ TRANSM_ CORRESP	Número de série da identificação da máquina na qual foi realizada a transmissão da mídia de instalação nova ou reinicialização.